# **XP et Ubuntu**

# une cohabitation efficace grâce à Colinux

Depuis plusieurs années, je suivais du coin de l'oeil les évolutions de *Linux* et, si j'étais depuis longtemps convaincu de l'intérêt de la plate forme *Linux* pour des serveurs ou des machines dédiées, je n'avais toujours pas trouvé de distribution qui me satisfasse pleinement comme environnement de travail quotidien.

Et puis, un jour, je suis tombé sur *Ubuntu*<sup>1</sup> et j'ai tout de suite adhéré à la philosophie de cette distribution: simplicité, ergonomie, une base *Debian*<sup>2</sup> et tout cela sur un seul CD.

J'ai bien vite redimensionné mon disque dur et installé *Ubuntu* en multi-boot avec mon PC initialement équipé de *XP*<sup>3</sup>.

Plus je travaillais sous *Linux*, je redécouvrais le plaisir d'un environnement riche, sûr et stable et m'ouvrant les portes de toute la bibliothèque des applications OpenSource.

Mais bien vite, un problème est apparu: le besoin de relancer sans cesse mon PC pour passer d'un environnement à l'autre représentait une réelle perte de temps. Je me suis alors tourné vers un autre produit OpenSource: *Qemu*<sup>4</sup>.

*Qemu* est un logiciel qui, à l'instar de *Vmware*<sup>5</sup>, émule un PC virtuel. J'ai pu ainsi faire tourner *Ubuntu* dans un fenêtre tout en restant sous *XP*. Seulement, même avec l'adjonction du module accélérateur *KQemu*<sup>6</sup>, le système émulé était trop lent pour être utilisé de façon réellement productive.

C'est alors, que je me suis souvenu d'une autre projet nommé *Colinux*<sup>7</sup>.

D'une certaine façon, *Colinux* est un aussi émulateur de PC à la différence qu'il ne cherche pas à simuler le fonctionnement d'un PC complet (CPU, RAM, BIOS, Carte vidéo et carte réseau) mais traduit plutôt les appels du programme *Linux* en commande *XP*. Ainsi, les accès au matériel se font en natif d'où un gain de performance significatif.

En faisant tourner *Ubuntu* sous *XP* avec *Colinux*, j'ai enfin utiliser les deux systèmes d'exploitation en même temps et surtout sans écart de vitesse significatif entre les deux environnement.

Cette article à pour but de décrire et d'expliquer chacune des étapes qui ont été nécessaires pour adapter *Ubuntu* à l'architecture *Colinux*.

Dans une première partie, nous allons aborder l'installation de *Colinux* et la mise en route d'une *Debian* équipée de l'environnement graphique *KDE*<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> http://www.ubuntu.com/

<sup>2</sup> http://www.debian.org/index.fr.html

<sup>3</sup> http://www.microsoft.com/france/windows/xp/

<sup>4</sup> http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/

<sup>5</sup> http://www.vmware.com/

<sup>6</sup> http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/qemu-accel.html

<sup>7</sup> http://www.colinux.org/

<sup>8</sup> http://www.kde.org/

Dans une seconde partie, nous aborderons les réglages spécifiques à Ubuntu.

# 1.Installation de Colinux

### 1.1.Environnement de test

Toute l'installation décrite ci-dessous a été réalisée sur une station de travail PC équipé de Microsoft Window XP SP2. Elle est connectée à un réseau local filaire. La connexion internet est assurée par un routeur faisant office de serveur DHCP c'est à dire que chaque PC du réseau récupère automatiquement à chaque démarrage les réglages qui lui permette de se connecter à internet.

### 1.2. Téléchargement et installation

Le programme Colinux version 0.6.4 se télécharge depuis l'adresse «<u>http://www.colinux.org/</u>». Il se compose d'un unique fichier exécutable.



L'installation ne pose aucune difficulté particulière.

Après quelques écrans d'information, le programme propose les différentes options d'installation. On installe tous les composants même si *TAP-Win32* ne nous sera pas utile.

	Choose Components
	Choose which features of Cooperative Linux 0.6.4 you want to install.
Theck the components nstall, Click Next to co	you want to install and uncheck the components you don't want to nitinue.
Select components to i	nstall: v coLinux coLinux Virtual Ethernet Driver (TAP-Win32) v coLinux Bridged Ethernet (WinPcap) v Root Filesystem image Download
	Description Position your mouse over a component to see its
Space required: 6.5MB	description,

On change le répertoire d'installation pour <u>c:\colinux.</u>

	Choose	Install Lo	ocation			
6	Choose t	the folder	in which to ins	tall Cooper	ative Linux 0.	6.4.
etup will install Co ick Browse and so	ooperative Linux 0.6 elect another folder.	6.4 in the f . Click Nex	ollowing folde t to continue.	. To install	in a different	folder,
Destination Fold	er				Browse	
Destination Fold C:\_oLinux	er				Browse	
Destination Fold C:\_oLinux pace required: 6. pace available: 5	er				Browse	

L'écran suivant nous rappelle de télécharger et d'installer la dernière version de *WinPCAP*<sup>9</sup>.

🗑 Cooperative Li	nux 0.6.4 Setup			<u>- 🗆 ×</u>
4	Get Wir	NPCAP	'AP dependency	
	In Iscali D	nagea Echemiet Willied	AP dependency	
Cooperativ Ethernet s addresses	ve Linux depends on upport. Please down below.	the WinPCap library in load and install WinPCa	order to provide Brid ap from one of the	ged
http://win http://win	pcap.polito.it/ pcap.mirror.ethereal	.com/install/default.htr	n	
www.colinux.org —				
		< Back	Next >	Cancel

*WinPCAP* installera les librairies nécessaires au dialogue réseau entre *Colinux* et *XP* et le réseau *LAN/WAN*.

Affichage Favoris Outils ?		
• 🕑 - 💌 😰 🏠 🔎 Red	ercher 🧙 Fevoris 🚱 🍰 - 🦕 🖬 🛛 🕞	
://www.winpcap.org/install/default.htm		• •
2 - Reche	cher 🔹 🖉 📑 🔹 🎂 😰 Traduire 🔹 📴 Cuwir session 🖂 VI Mail 📮 Questions/Réponses	🔹 😜 Contrôles Y! Messenger •
-		
WinPe	cap: The Windows Packet Capture Library	
Get WinPcap		$\bigcirc$
The latest stable WinPc	p version is 3.1, while the latest development WinPcap version is 4.0	<b>AirPcap</b>
betal. For the list of ch	inges, refer to the <u>changelog</u> .	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Because You Need All the Information/
WinPcap 3.1 downlo	ad	che unormationi
Installer for Windows		Wifi Capture Adapter
>> WinPcan auto-	This executable file installs WinPcan on your machine.	IOI WINGOWS
installer		Because it is designed
(driver +DLLs)	Instructions	and Wireshark, AirPcap
Supported	<ul> <li>download and run the everytable</li> </ul>	enables more
platforms: Windows 95/98/ME Windows NT4/2000 Windows XP/2003	<ul> <li>follow the instructions on the screen. The installation applet will automatically detect the operating system and install the correct drivers (if you see a dialog like <u>this</u>, simply ignore it and click on "Continue anyway")</li> </ul>	radio waves to be captured.
(X86 only) Windows Vista Beta 1 (X86 only)	<ul> <li>the WinPcap-based applications are now ready to work</li> <li>to remove WinPcap from the system, go to the Control Panel, click on "Add/Remove programs" and then select "WinPcap"</li> </ul>	Now you can troubleshoot wireless problems related to management and
	IMPORTANT NOTE: the installer is able to detect the newly released Beta1 of <u>Microsoft Vista</u> , and install WinPcap correctly. However WinPcap has not been fully tested on this newly released operating system, since Windows Vista Betat was released less than two weaks hefter WinPcan	control signals like beaconing and probe signals.
	Windows vista pecar was released less than two weeks before winPcap	

Enfin, le programme d'installation nous propose si on souhaite télécharger une image *Linux*. On choisie la distribution *Debian* ce qui nous permettra de valider notre installation

<sup>9</sup> http://www.winpcap.org/

avant d'abord Ubuntu.

🗑 Cooperative	Linux 0.6.4 Setup				_ 🗆 🗙
	<b>Obtain</b> Choose	a coLinux a location	root file sys	tem image	
	Choose a distribution:	C No dow C Debian	vnload (21 Mb, extra ) Deluxe (110 I	cts to 1Gb) Mb, extracts to 20	5b)
	Location preference:	Random	-		
	Interesting links:	* See coLini * To Source	ux Wiki for mo forge downloa	re information ids	
www.colinux.org			< Back	Install	Cancel

L'image *Debian* téléchargée pèse 28Mo mais se décompresse en un fichier de 1Go. *Colinux* ne gère pas les images disque compressées ce qui signifie qu'une système virtuel de 1Go correspondra à un fichier de 1Go sur une partition Ms *Windows*.

L'installation de Colinux est désormais terminée.

### 1.3.Paramétrage initiaux

#### a)Décompression de l'image Debian

Le programme d'installation de *Colinux* a rangé l'image *Debian* dans un fichier compressé nommé *Debian-3.0r2.ext3-mit-backports.1gb.bz2* stocké en *c:\colinux*. Nous allons la décompresser avec 7Zip<sup>10</sup>.

ichier Edition Affichage	Favoris Outils ?		4
Précédente •	1 Rechercher C Dossier	s 🖎 🗞 🗙 🖌 🖾	
	e r a		
resse C:\coLinux			 
netdriver			
cofs.txt			
colinux-bridged-net-daemon.	exe		
colinux-console-fitk.exe			
colinux-console-nt.exe			
coinux-daemon.exe			
coinux-daemon.cxc			
colinux-debug-daemon.exe			
colinux-risc-catellamon ave			
default colinus vol			
initrd.az			
inux.svs			
news.txt			
README.txt			
Uninstall.exe			
vmlinux			
vmlinux-modules.tar.gz			
Debian-3.0r2.ext3-mit-backp	Ouwrit	1	
	2.70	Onen archive	
	Scan selected files with AntiWr	Extract files	
	Envoyer vers	Extract Here	
	Corper	Add to archive	
	Conjur	1	
	Créer un raccourd		
	Supprimer		
	Renommer		
	Propriétés		

On renomme ensuite l'unique fichier extrait *debian.img* et on le recopie en <u>c:\colinux</u>.

<sup>10</sup> http://www.7-zip.org/fr/

### b)Configuration réseau

En renommant la connexion au réseau local de *XP* de *connexion au réseau local* en *lan* en évite un bug relatif aux noms de connexion contenant des caractères accentués<sup>11</sup>.



Le paramétrage de la connexion réseau de Colinux sur un PC équipé uniquement d'une carte WIFI est assez difficile essentiellement en raison des spécificités relatives à la sécurité des réseaux sans fils. Si nécessaire, il convient de se reporter au Wiki de http://www.colinux.org/.

## c)Création de fichier de configuration

Nous allons créer un fichier de configuration nommé *debian.xml* dont le contenu sera le suivant:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<colinux>
<block_device index="0" path="\DosDevices\c:\colinux\debian.img" enabled="true" />
<bootparams>root=/dev/cobd0</bootparams>
<image path="vmlinux" />
<memory size="64" />
<network index="0" type="bridged" name="lan"/>
</colinux>
```

Ce fichier est à placer en <u>c:\colinux</u>.

On note que debian.xml défini:

- 64Mo de mémoire vive sont réservé pour Colinux
   <memory size="64" />
- le premier disque dur (*debian.img*) qui sera vu par *Colinux*.
   <block\_device index="0" path="\DosDevices\c:\colinux\debian.img" enabled="true" />
- le type de lien réseau entre Colinux et XP.
   <network index="0" type="bridged" name="lan"/>

<sup>11</sup> http://wiki.colinux.org/wiki/RandomNotes

Ainsi configurée, la carte réseau XP se verra attribuer deux adresses IP:

- une première appartenant au système XP
- une seconde attribuée au système Linux.

La carte réseau virtuelle et la carte réseau réelle seront vues comme deux matériels distincts et recevront chacunes leurs paramètres automatiquement depuis le serveur DHCP. Linux pourra accéder directement au réseau local et à l'internet et les systèmes *Xp* et *Linux* pourront dialoguer entre eux.

### d)Création de script de lancement

On crée un fichier nommé debian.bat dont le contenu listé ci-dessous.

colinux-daemon.exe -c debian.xml -t nt

colinux-daemon.exe désigne l'exécutable *Colinux*, *debian.xml* le fichier de configuration défini ci-dessus et le paramètre -t nt révite l'affichage de la console de contrôle de Colinux.

### 1.4.Premier lancement

On est prêt pour le premier lancement. Pour cela, il reste plus qu'à double-cliquer sur le fichier *debian.bat* et après une courte séquence d'initialisation, le système *Debian* demande un identification de connexion et un mot de passe. Le *login* par défaut est « *root* » et le mot de passe associé est « *root* ».



### 1.5.Réglages de la session Linux

A ce stade, le système Linux fonctionne parfaitement sous *XP*. Toutefois, il y a deux adaptations à apporter à l'image Debian : l

- configurer le clavier en AZERTY Français,
- configurer la carte réseau pour activer le mode client DHCP.

### a) Configuration clavier

Il faut tout d'abord changer la configuration de clavier. Pour cela, on lance la commande suivante:

Le clavier configuré d'origine sous l'image *Debian* est un clavier QUERTY. Aussi, pour obtenir cette commande, il faudra saisir *dpkg-reconfigure console-dqtq*.

En validant le premier message d'accueil en tapant sur <Entrée>, on accède à une première page de choix. On sélectionne ensuite avec les flèches <haut>/<bas> le menu « choisir un codage clavier différent ». On valide ce choix avec la touche <Entrée>.

De la même manière, on choisi ensuite un clavier AZERTY, puis le modèle « french » et finalement « with euro (latin 9) ».

To refine your ch of your keyboard. What is the keys	Configuring oice for a keymap layout of your ke Bels	f Console-data   , I need to know the physical layout syboard ? Idan	
	<0k>	(Cancel)	

Désormais, *Debian* est configuré pour un clavier AZERTY.

#### b) Configuration du réseau

On change ensuite la configuration réseau de l'image *Debian*. En effet, celle-ci est réglée avec une adresse IP fixe et nous allons configurer la carte réseau *Linux eth0* pour qu'elle se configure automatiquement avec les paramètres fournis par le serveur DHCP du réseau local.

La première étape consiste à couper la carte réseau en tapant la commande suivante:

#### ifdown eth0

On modifie ensuite le fichier de configuration */etc/network/interfaces* avec l'éditeur de texte *nano*. On tape donc:

#### nano /etc/network/interfaces

On modifie la ligne débutant par *iface eth0* pour quelle devienne *iface eth0 inet dhcp*. On sauvegarde les modifications en tapant <CTRL>+<O> et on quitte *nano* en tapant <CTRL>+<X>.

🔤 Console - Cooperative Linu	x - [To Exit, Press Window+Alt Keys]	
GNU nano 1.0.6	File: /etc/network/interfaces	
# /etc/network/interf	aces configuration file for ifup(8),	ifdown(8)
# The loopback interf auto lo iface lo inet loopbac	ace k	
# The first network c # (network, broadcast auto eth0 iface eth0 inet dhcp address 192.168.0. netmask 255.255.25 gateway 192.168.0.	ard — this entry was created during the and gateway are optional> 40 5.0 1	Debian installation
Get Help 10 Write	[ Read 13 lines ] Out ^ Replace ^Y Prev Page ^K Cut Te File ^W Where Is All Next Page All UnCut	xt C Gur Pos

Enfin, on réactive la carte réseau etho en tapant:

#### ifup eth0

On peut vérifier la connexion à internet en tapant *ping www.google.fr.* La commande s'interrompt en tapant <CTRL>+<C>.



Puisque l'on dispose désormais d'une connexion internet, on en profite pour même *Debian* à jour en actualisant d'abord la base de données de mise à jour puis en appliquant d'éventuels correctifs. Ces deux actions se résument dans la commande suivante:

#### apt-get update && apt-get upgrade

### 1.6.Configuration de l'interface graphique

L'étape suivante consiste à installer une interface graphique à notre session *Linux*.

La grosse difficulté est que *Colinux* ne gère pas l'affichage graphique. Il ne suffit donc pas d'installer un serveur affichage graphique X<sup>12</sup> pour transformer la fenêtre de console en un bureau graphique, Nous allons donc devoir déporter l'affichage de l'écran graphique vers un logiciel de prise à distance en l'occurrence VNC<sup>13</sup>.

### a) Installation du serveur graphique Xfree

On demande l'installation de serveur *X* sous *Debian* en tapant:

#### apt-get install xserver-xfree86 xfonts-base xfonts-75dpi

#### b) Installation du gestionnaire de fenêtre KDE

Tout aussi simplement, on demande l'installation d'un version de base du gestionnaire de fenêtre *KDE* en tapant:

apt-get install kdebase

#### c) Installation du serveur d'accès distant

Finalement, on installe le serveur VNC en tapant:

apt-get install vncserver

Il reste alors plus qu'à lancer l'interface graphique en tapant:

#### vncserver -geometry 1024x768 -depth 16

Le paramètre -geometry-depth 16 1024x768 précise la résolution graphique souhaitée et -depth 16 le nombre de couleurs gérées (ici 16bits soit 655535 couleurs).

Au premier lancement, le serveur *VNC* demande de définir un mot de passe limitant l'accès à distance à la session *Linux*. Choisissons « debian ». *VNC* demande une second saisie du mot de passe pour la confirmation.

En apparence, rien n'a changé. Et pourtant...

### 1.7.Installation du client XP

Maintenant, on télécharge un client VNC pour Ms Windows en l'occurrence ultravnc

<sup>12</sup> http://www.xfree86.org/

<sup>13</sup> http://en.wikipedia.org/wiki/VNC

```
viewer<sup>14</sup>.
```



Le client *VNC* est un exécutable qui ne requière aucune installation. Il nécessite seulement qu'on lui indique l'adresse IP de la session *Linux* tournant sous *Colinux*.

En tapant la commande *ifconfig eth0* dans la console *Debian* on récupère les informations de configuration de la carte réseau *eth0* et notamment son adresse IP. Dans l'illustration cidessous, l'adresse IP délivrée par le serveur DHCP est 192.168.0.10.



On reporte cette information dans le client VNC en ajoutant :5901 à la fin.

<sup>14</sup> http://www.ultravnc.fr/

r - Connection	
rver: 192.168.0.10:5901	
( host:display or host::port )	
(Auto select best settings)	Connect
(>2Mbit/s) - Experimental	
(> 1Mbit/s) - Max Colors	Cancel
(128 - 256Kbit/s) - 256 Colors	
(19 - 128Kbit/s) - 64 Colors	
(< 19kKbit/s) - 8 Colors	
T Auto Scaling	Options
lugin No Plugin detected	Config
eater	
	er - Connection erver: 192.168.0.10:5901 (host:display or host::port) (Auto select best settings) (>2Mbit/s) - Experimental (>1Mbit/s) - Max Colors (128 - 256Kbit/s) - 256 Colors (19 - 128Kbit/s) - 64 Colors (< 19kKbit/s) - 8 Colors (< 19kKbit/s) - 8 Colors Auto Scaling

Dès que l'on clique sur <Connect>, une nouvelle fenêtre apparaît. Elle nous montre le bureau *KDE* géré par la session *Debian* tournant sous *Colinux*.

@root's X desktop (c	olinux:1)	
		192.168.0.12:5901
	🕤 🔽 Google - Kanqueror	3 L A X
Trash	Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help	
	୲ଢ଼ଢ଼ଢ଼ଢ଼୲ଡ଼ଡ଼୲ୡୖ୲୲ଈ୲ୖ୷ୣୣଝ୲ୣୢୡୣୣୡ୲ୄଌ୲	🔅 🕹
	Location: C http://www.google.fr/	·
Fierner	Accueil pers	sonnalisé   Connexion 🔳
	Web Images Groupes Actualités plus. Recherche Google   Jai de la chance	2 Recharche avancés Préférences Outels Incustiques
	Rechercher dans : 💿 Web 🔘 Pages francophones 🔘 F	Pages : France
	Publicité - Solutions d'entreprise - À propos de Google - Goog	le.com in English
	9 2006 Google	Ē
	Access Keys activated	
· ¥¥ 🎸 🏠	1 2 Google - Konqueror	Î 🖸 Î I I I 54 🔸

## 1.8. Fermer la session Linux

On ferme facilement la session Linux et en termine ainsi le programme Colinux proprement en tapant la commande suivante:.

#### reboot

### 2. Migration vers Ubuntu

### 2.1. Agrandissement de l'image disque

Pour accueillir une distribution comme Ubuntu, il est clair qu'un disque virtuel de 1Go

comme celui que nous avons utilisé jusqu'à maintenant ne suffira pas.

Aussi, nous allons d'abord créer un disque virtuel de 3Go.

Windows Xp dispose d'une commande pour cela: fsutil.

#### fsutil file createnew c:\colinux\ubuntu\_3g.img 300000000

Un fichier nomme *ubuntu\_3g.img* d'une taille légèrement inférieure à 3 GigaOctets est ainsi crée dans le répertoire courant de Colinux.

Nous allons maintenant procéder à la recopie complète du disque Debian sur le nouveau disque Ubuntu.

Tout d'abord, il convient de modifier le fichier de configuration de la machine virtuelle Colinux *debian.xml* afin de lui indiquer le présence de ce nouveau disque.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<colinux>
<block_device index="0" path="\DosDevices\c:\colinux\debian.img" enabled="true" />
<block_device index="1" path="\DosDevices\c:\colinux\ubuntu_3g.img" enabled="true" />
<bootparams>root=/dev/cobd0</bootparams>
<image path="vmlinux" />
<memory size="64" />
<network index="0" type="bridged" name="lan"/>
</colinux>
```

On lance ensuite la machine virtuelle en double-cliquant sur debian.bat.

Une fois le système Linux démarré, nous allons partitionner le nouveau disque avec la commande *cfdisk*.

cfdisk /dev/cobd1

On notera que Colinux ne respecte pas les appellations traditionnelles pour les disques (hda,hdb... pour IDE, sda,sdb... pour SCSI). Ici, les disques se nomment codb1, codb2...

cfdisk nous alerte que le disque ne contient pas de partition.

🐼 Console - Cooperative Linux - [To Exit, Press Window+Alt Keys]	_ 🗆 🗙
No partition table or unknown signature on partition table Do you wish to start with a zero table [y/N] ?	

On continue en tapant 'y' puis on crée une nouvelle partition primaire en choisissant à l'aide de la flèche du clavier le menu « new » puis « primary » et en validant la taille par défaut. Ensuite, on active l'option « bootable ».

Enfin, on enregistre la table de partition, en choisissant l'option « write ».

🗪 Console - C	ooperative Linux - [To	Exit, Press Wind	low+Alt Keys]	
		cfd	lisk 2.11n	
	Heads: 255	Disk Dri Size: 30 Sectors pe	.ve: /dev/cobd1 100000000 bytes r Track: 63 Cylinders: 364	
Name	Flags	Part Type	FS Type [Label]	Size (MB)
cobd1p	1 Boot	Primary	Linux	2994.01
225 6				
[Boot [ Qu	able] [ Delete .it ] [ Type	] [ Help ] [ Units	] [Maximize] [ Print ] ] [ Write ]	
	Write partitio	on table to	disk (this might destroy data)	

Finallement, on quitte l'éditeur de partition en validant « quit ».

Nous allons maintenant pouvoir formater cette nouvelle partition en utilisant le système de fichier journalisé « ext3 ».

mke2fs -j /dev/cobd1

On crée ensuite un répertoire qui servira de point de montage temporaire à cette partition. Cette étape va nous permettre de recopier l'intégralité du disque principal *codb0* vers *codb1*.

mkdir /mnt/nvdisk

On procède au montage manuel de la partition avec la commande:

mount -t ext3 /dev/cobd1 /mnt/nvdisk

Il ne reste plus qu'à transférer le système du disque original vers le nouveau disque à l'aide de la commande suivante:

cp -ax /. /mnt/nvdisk

Une fois, cette opération réalisée, on peut éteindre le système.

```
shutdown -h now
```

On efface toute trace du disque de 1 Go dans le fichier de configuration *debian.xml* et on indique *ubuntu\_3g.img* est le disque sur lequel on souhaite démarrer.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<colinux>
<block_device index="0" path="\DosDevices\c:\colinux\ubuntu_3g.img" enabled="true" />
<bootparams>root=/dev/cobd0</bootparams>
<image path="vmlinux" />
<memory size="64" />
<network index="0" type="bridged" name="lan"/>
</colinux>
```

## 2.2. Ajout d'une partition Swap

Nous allons maintenant créer un disque virtuel de 512M pour accueillir le fichier d'échange.

La commande ci-dessous crée un fichier nomme 'swap\_512.img' d'une taille légèrement inférieure à 512 MegaOctets.

fsutil file createnew swap\_512.img 512000000

Nous allons de nouveau modifier le fichier de configuration *debian.xml* pour intégrer ce nouveau disque.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
```

<colinux>

```
<block_device index="0" path="\DosDevices\c:\colinux\ubuntu_3g.img" enabled="true" />
```

```
<block_device index="1" path="\DosDevices\c:\colinux\swap_512.img" enabled="true" />
```

<bootparams>root=/dev/cobd0</bootparams>

<image path="vmlinux" />

<memory size="64" />

<network index="0" type="bridged" name="lan"/>

</colinux>

On relance la machine virtuelle.

Une fois, le système Linux démarré, nous allons partitionner le nouveau disque avec la commande:

cfdisk /dev/cobd1

On crée une nouvelle partition primaire en choisissant « new » puis « primary » et en validant la

taille par défaut.

On saisie la valeur '82' dans l'option «type» afin de préciser qu'il s'agit d'une partition de type 'swap'.

Enfin, on enregistre la table de partition, en choisissant l'option « write ».

Nous allons maintenant formater cette nouvelle partition en tapant la commande suivante:

#### mkswap /dev/cobd1

On édite le fichier des gestion des points de montage *fstab* afin d'y intégrer la partition de swap.

#### nano /etc/fstab

Le fichier doit ressembler à ceci:

🗛 Console - Cooperative Linux - [To Exit, Press Window+Alt Keys]								
GNU nano 1.0	0.6	File:	/etc/fstab		Ma	dified		
# /etc/fstab: s # # {file system]	static file sy	stem inform	ation. <options></options>	-	<dump></dump>	<pass></pass>		
/dev/cobd1 proc	none /proc	exts swap proc	errors-remou sw defaults	uit-Po	0	800		
						, ,		
^G Get Help ↑ ^X Exit ↑]	WriteOut Read File	Replace Where Is	Y Preu Page V Next Page	<sup>^</sup> K Cut Text <sup>▲U</sup> UnCut Txt	C Cur	Pos Spell		

On appuie sur <CTRL>+<O> pour enregistrer puis <CTRL>+<X> pour sortir de l'éditeur de texte *nano*.

Finallement, on active le swap en tapant:

#### swapon -a

On peux vérifier que le swap est bien activé avec la commande:





#### 2.3. Changement de la source de paquet Debian

Sous Debian, les serveurs internet d'où le système peut télécharger les fichiers et les programmes dont il a besoin sont listés dans le fichier /*etc/apt/sources.list*.

Nous allons remplacer les sources de paquets Debian par celles d'Ubuntu avec l'éditeur de texte nano.

#### nano /etc/apt/sources.list

On efface le contenu et le remplace avec les sources françaises d'une Ubuntu .

```
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ breezy main restricted
deb-src http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ breezy main restricted
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ breezy-updates main restricted
deb-src http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ breezy-updates main restricted
```

### 2.4. Migration vers Ubuntu

La procédure de migration est très simple. On met d'abord à jour l'annuaire des paquets disponibles avec la commande.

apt-get update

On procède à la mise à jour à proprement parlé de la distribution avec la commande suivante:

apt-get dist-upgrade

Théoriquement, la migration devrait se passer sans problèmes mais il est fort probable que la commande génère des erreurs. La commande suivante devrait résoudre bien des soucis:

apt-get -o "APT::Force-loopbreak=true" dist-upgrade

Éventuellement, il faudra peut-être finir la mise à jour avec la commande suivante:

apt-get -o "APT::Force-loopbreak=true" -f install

#### 3. Installation de Bureau graphique Ubuntu

Désormais, notre Linux tournant sous Colinux est une distribution Ubuntu. Mais, comme la Debian d'origine, il ne contient d'une session texte et bien peu d'applications.

Nous allons demander le téléchargement et l'installation de l'ensemble des programmes du CD Ubuntu en une seule commande: apt-get install ubuntu-desktop

Évidemment, cette opération prends un certain temps (environ 1heure 30 sur mon PC).

#### 3.1. Déactivation de X au démarrage

Une distribution Ubuntu démarrage automatiquement une session graphique GNOME. Comme Colinux ne sait pas gérer de console graphique, il faut immédiatement déactiver cette fonctionnalité.

C'est chose faite avec la commande suivante:

#### echo "null" > /etc/X11/default-display-manager

On désormais éteindre la session Ubuntu.

#### 4. Configurer un accès en lecture/écriture entre à Xp et Ubuntu

On rajoute une ligne dans le fichier de configuration *debian.xml*. Celle-ci crée un nouveau disque virtuel *codb2* dans le contenu est le répertoire XP <u>c:\colinux</u>.

On relance le système Ubuntu en double-cliquant sur *debian.bat.* Sous l'invite de commande, on crée un point de montage pour ce disque d'un genre un peu particulier:

mkdir /windows

Ce disque sera monté avec le commande suivante:

mount -t cofs 0 /windows

Désormais, tout ce que l'utilisateur Ubuntu écrira dans le dossier */windows* sera lisible par l'utilisateur XP et tout ce que l'utilisateur XP écrira dans <u>c:\colinux</u> sera lisible par l'utilisateur Ubuntu.

### 5.Accéder Ubuntu depuis XP

Nous allons utiliser le répertoire d'échange entre Ubuntu et Xp pour y télécharger les fichiers d'installation du serveur d'accès distant de NoMachine.

# 5.1. Installer et configurer NX server sous ubuntu

La société NoMachine<sup>15</sup> a développé et intégré des techniques de compression du protocole X. Ainsi, toutes les communications entre un PC local et un PC distant sont compressées pour plus de performance. On obtient un taux de compression variant de 1:10 à 1:100.

Il devient alors possible de travailler à distance sur un bureau Linux distant même en pleine écran et même avec une faible bande passante.

Le confort d'utilisation est sans commune mesure avec VNC.

Les interfaces graphiques sont distribuées sous une licence propriétaire, mais toutes les bibliothèques (compression, communication et les bibliothèques X modifiées) sont disponibles sous licence GPL.

Il existe également une version gratuite du serveur d'accès distant – limitée à une seule session. C'est ce module que nous allons utiliser pour établir un pont graphique entre Xp et Ubuntu sous Colinux.



On télécharge dans l'onglet « Download » du site de NoMachine les paquets pour Debian (DEB) des trois logiciels suivants:

- NX Free edition for Linux
- NX node
- NX client

Tous ces fichiers sont à sauvegarder dans c:\colinux.

On procède ensuite à l'installation du serveur en appliquant successivement les quatre commandes ci-dessous:

dpkg -i /windows/nxclient\_2.1.0-6\_i386.deb dpkg -i /windows/nxnode\_2.1.0-7\_i386.deb dpkg -i /windows/nxserver\_2.1.0-9\_i386.deb apt-get install ssh openssh-server

On crée un utilisateur *ubuntu* autorisé à prendre le contrôle à distance de Ubuntu avec la commande suivante:

<sup>15</sup> http://www.nomachine.com/

#### d/usr/NX/bin/nxserver --useradd ubuntu --system

Il faut choisir puis confirmer le mot de passe de cet utilisateur.

Il existe un projet dont l'objectif est de réaliser une implémentation totalement libre du serveur NX - FreeNX<sup>16</sup>

## 6. Installer NX client sous XP

Depuis le site de NoMachine, on télécharge maintenant le client pour Windows. L'installation ne présente aucune difficulté particulière et un assistant facilite le paramétragedu logiciel.

	with this na	t name of the session. Your configuration settings will be saved this name.				
	Session	ubuntu				
Che a	Insert serve	er's name and po	rt where you w	ant to connect		
A The	Host	192.168.0.17		Por	22	
1	Select type	of your internet	connection.			
9999	MODĖM	ISDN	ADSL	WAN	— J Lan	

*ubuntu* est le nom que l'on souhaite donner à l'icône de raccourci et 192.168.0.17 est l'adresse IP du client *Colinux*.



On choisi de lancer GNOME, le bureau par défaut de Ubuntu.

<sup>16</sup> http://doc.ubuntu-fr.org/serveur/freenx

Il est à noter que l'on peut très bien utiliser le client NX pour lancer un autre gestionnaire de fenêtre que Gnome ou ne lancer qu'une seule application. Il faut alors choisir l'option « custom ».

	Congratulations, connection to '192.168.0.17' will be saved as 'ubuntu'. You may further configure your session by running the Advanced Configuration dialog.
191 99999 9999	✓ Create shortcut on desktop ✓ Show the Advanced Configuration dialog
	< <u>B</u> ack <u>Finish</u> <u>C</u> ancel

Le réglage du client Nx est terminé.

### 6.1. Connexion de Xp vers Ubuntu

L'assistant d'installation du client NX à crée un raccourci sur le bureau de Xp. Lorsque l'on doubleclique dessus, il faut tout d'abord indiquer le nom et le mot de passe de l'utilisateur ayant été autorisé à ce connecter à distance.

N		NE
Login	ubuntu	
Password	*****	
Session	ubuntu	<u>.</u>
	🔽 Login as a guest user	

Lors de la toute première connexion, le protocole SSH vous alerte sur l'absence d'une clé sécurisée sur le poste XP. On clique sur « yes » pour poursuivre la connexion.



Après quelques secondes, le bureau de Ubuntu apparaît dans une fenêtre.



## 7.Le son

Si votre carte son est reconnue par Colinux et si votre gestionnaire de fenêtre est Gnome, alors vous pourrez alors écouter le son des applications tournant sur Linux dans votre session XP. Il faut penser à cocher la case « enable multimédia support » dans l'onglet « services » du client NX.

Demonstration       Services       Environment       About         Printer and file-sharing <ul> <li>Enable printer and file sharing</li> <li>Resources</li> <li>Mount on</li> <li>Comment</li> </ul> Add     Modify     Delete				- ubuntu
General       Advanced       Services       Environment       About         Printer and file-sharing       Enable printer and file sharing         Resources       Mount on       Comment         Add       Modify       Delete	$\mathbf{i}$	SHINE	MÁ	
Resources     Mount on     Comment       Add     Modify     Delete	\bout	s Environment A	ced   Service haring le printer and fil	neral   Advar Printer and file-s
Add Modify D <u>e</u> lete		Comment	Mount on	Resources
Multimedia support	1	u Delete		

## 8. Choisir une autre distribution que Ubuntu

Peut-être n'êtes vous pas aussi enthousiaste que moi au sujet d'Ubuntu ou il se peut que la procédure que je viens de vous décrire vous rebute. Sachez alors qu'il existe un projet nommé Colonist<sup>17</sup> dans le but est d'automatiser le processus d'installation dans une machine virtuelle Colinux de LiveCD des distributions suivantes:

- Knoppix (Live CD) Debian 4.0.2
- Kubuntu Live Debian 5.10
- PCLinuxOS Mandriva Preview .92
- Slax Slackware 5.0.6
- Ubuntu Live Debian 5.10

On trouve même sur un site japonais<sup>18</sup> une distribution Ubuntu complète avec fichiers image et fichiers de configuration<sup>19</sup>. Le système démarre évidement en japonais mais Linux permets le miracle de traduire tout un système d'une langue vers une autre.

<sup>17</sup> http://colonist.sourceforge.net/

<sup>18</sup> http://www.ubuntulinux.jp/download/HowToUseCoLinuxImage

<sup>19</sup> http://archive.ubuntulinux.jp/releases/5.10/ubuntu-ja-5.10-colinux-i386-20051101.zip



## 9.Conclusion

Nous voici à la conclusion de cet article avec désormais une session Ubuntu connectée au réseau Lan/Wan tournant en parallèle avec *XP*. Elle est équipée de l'interface graphique Gnome et l'on peut y accéder depuis n'importe quel PC du réseau local avec un client NX.

A titre d'information, la session texte U*buntu* ne met que 16 secondes à démarrer sur mon PC et une fois lancée, je peux utiliser *XP* ou *Linux* en même temps sans provoquer de ralentissements significatifs dans l'un ou l'autre des deux environnements.



# Table des matières

1.Installation de Colinux	2
1.1.Environnement de test	2
1.2.Téléchargement et installation	2
1.3.Paramétrage initiaux	4
a)Décompression de l'image Debian	4
b)Configuration réseau	5
c)Création de fichier de configuration	5
d)Création de script de lancement	6
1.4.Premier lancement	6
1.5.Réglages de la session Linux	6
a) Configuration clavier	6
b) Configuration du réseau	7
1.6.Configuration de l'interface graphique	9
a) Installation du serveur graphique Xfree	9
b) Installation du gestionnaire de fenêtre KDE	9
c) Installation du serveur d'accès distant	9
1.7.Installation du client XP	9
1.8. Fermer la session Linux	.11
2. Migration vers Ubuntu	.11
2.1. Agrandissement de l'image disque	.11
2.2. Ajout d'une partition Swap	14
2.3. Changement de la source de paquet Debian	16
2.4. Migration vers Ubuntu	16
3. Installation de Bureau graphique Ubuntu	16
3.1. Déactivation de X au démarrage	17
4. Configurer un accès en lecture/écriture entre à Xp et Ubuntu	17
5. Accéder Ubuntu depuis XP	17
5.1. Installer et configurer NX server sous ubuntu	18
6. Installer NX client sous XP	19
6.1. Connexion de Xp vers Ubuntu	20
7.Le son	21
8. Choisir une autre distribution que Ubuntu	22
9.Conclusion	23